



RÉALISEZ UN PHOTOMONTAGE AVEC PAINT.

Jean Marie Herbaux

Table des matières

1 DÉTOUREZ RAPIDEMENT UN ÉLÉMENT	1
2 IMPORTEZ LA NOUVELLE IMAGE DE FOND	2
3. SAUVEGARDEZ LE FICHER AU FORMAT JPEG	2

La dernière mise à jour de Windows 11 a doté Paint d'une fonction de *détourage automatique* qui peut être associée aux *calques* pour effectuer des montages. Par exemple détourer un personnage en montagne puis l'insérer sur une plage.

Comme sur les Pixel de Google, où il suffit d'effectuer un appui prolongé sur un sujet pour l'isoler du reste de la photo, dans Paint, l'appli graphique de Windows 11, Microsoft fait appel pour cela à l'IA et aux algorithmes. Le résultat final s'avère dépendant de l'image et des contours de l'élément. Nous vous conseillons de réserver cet outil aux compositions présentant un premier plan net et d'éviter les sujets entourés d'objets proches.

1 DÉTOUREZ RAPIDEMENT UN ÉLÉMENT

Lancez Paint depuis le menu Démarrer,

Importez le cliché et
Cliquez sur le bouton



surmonté d'une disquette sur fond rayé nommé *Supprimer l'arrière-plan* et situé à

L'arrière-plan disparaît.

NB : Vous pouvez affiner le détourage avec la *gomme*, ce qui est toutefois laborieux et assez peu précis avec une souris.

2 IMPORTEZ LA NOUVELLE IMAGE DE FOND



- Cliquez à droite du bandeau sur l'icône *Calques*.

Dans la colonne de droite, le détourage apparaît dans un premier calque.

NB : Si vous pensez le réutiliser plus tard, vous pouvez l'enregistrer en *PNG*, un format qui préserve les calques, tandis que le format *Jpeg* aplatit l'image.

- Pointez sur le premier calque avec le bouton droit puis sur *Masquer le calque*.
- Pointez sur le bouton **+** au-dessus du premier calque, un nouveau calque vide apparaît au-dessus du premier. Et il est sélectionné. (entouré de noir)
- Dans le menu *Fichier*, sélectionnez *Importer dans la zone de dessin, à partir d'un fichier*.

Choisissez la photo qui servira de nouvel arrière-plan.

Attention, l'ordre des calques est essentiel : celui calé en haut de la colonne Calques s'affichera au premier plan. Vous pouvez modifier leur position en les déplaçant dans la liste.

- éventuellement, Cliquer avec le bouton droit sur le calque avec le nouveau fond d'écran puis sur *afficher le calque*.
- Une fois le montage ainsi finalisé, effectuez un clic droit sur le calque supérieur et cliquez sur

Fusionner vers le bas.

Répétez l'opération jusqu'à ce que tous les calques soient réunis en un seul.

3. SAUVEGARDEZ LE FICHER AU FORMAT JPEG .