



WINDOWS 10 ET 11 VENEZ A BOUT DES SOUCIS À L'AIDE DE FIXWIN

Jean Marie Herbaux

Table des matières

1. TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION.....	1
2. RÉPAREZ L'IMAGE SYSTÈME	2
3. SUIVEZ LES ACTIONS MENÉES PAR FIXWIN	2
4. RÉINITIALISEZ LES PARAMÈTRES DE SÉCURITÉ.....	2

Quand un PC se met à dérailler, votre salut passe le plus souvent par une intervention dans le Registre ou via le Terminal. Les moins experts préféreront utiliser l'utilitaire FixWin et son interface conviviale.

1. TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION

Disponible en langue anglaise, FixWin est capable d'opérer des prouesses, l'application cache sa complexité derrière une interface propre à rassurer les utilisateurs. Le principe de cet utilitaire consiste à automatiser les opérations de dépannage et de maintenance à l'aide de scripts. Ouvrez votre navigateur internet, allez sur le site <https://www.thewindowsclub.com/fixwin-windows-pc-repair-software> et pointez sur *Download File* au bas de la page. Accédez au dossier des

téléchargements et décompressez le fichier [Zip](#). Il suffit alors de double-cliquer sur le fichier exécutable `FixWin11.exe` pour lancer l'application. Vous arrivez alors sur l'onglet [Welcome](#) qui propose de créer un point de restauration ([Create Restore Point](#)) avant toute intervention.

2. RÉPAREZ L'IMAGE SYSTÈME

En cas de plantage du système, utilisez les commandes [System File Checker Utility](#) et [Repair Windows System Image](#) de l'onglet [Welcome](#) pour procéder à l'analyse des fichiers et réparer les éventuelles anomalies touchant Windows. Ces deux boutons renvoient à des commandes du Terminal dont nous faisons souvent l'écho dans ces pages : [sfc /scannow](#) et [DISM.exe/Online /Cleanup-image /Scanhealth](#). En cas de problème avec une application installée par défaut dans Windows, cliquez sur le bouton [Re-Register Store Apps](#). FixWin exécute alors la commande [Get-AppxPackages-Allusers](#) en vous évitant de passer par le Terminal.

3. SUIVEZ LES ACTIONS MENÉES PAR FIXWIN

Les menus de FixWin étant en anglais, une connaissance élémentaire de cette langue s'impose pour ne pas commettre d'impair. En cas de doute, aidez-vous d'un outil de traduction tel que DeepL ou Google Traduction. Petit regret, il n'est pas possible de surligner une phrase dans l'interface pour la copier, ce qui oblige à saisir le nom des commandes.

Si la poubelle ne s'affiche plus sur le Bureau, cliquez sur File Explorer (Explorateur de fichiers), puis sur le bouton Fix (Réparer) à droite de la ligne [Recycle bin is missing from Desktop](#). Pointez sur l'icône [?](#) pour obtenir des détails sur la nature de l'intervention.

4. RÉINITIALISEZ LES PARAMÈTRES DE SÉCURITÉ

Chaque menu disposé sur la gauche de la fenêtre renvoie vers une liste de pannes et de problèmes fréquents. La section [System Tools](#) fait référence à des situations nécessitant un plein accès à Windows.

Pour des raisons de commodité, l'appli contourne le dispositif de privilèges utilisateur il devient ainsi possible d'effectuer des modifications dans le Registre sans afficher la fenêtre d'autorisation. En l'absence de tout garde-fou, on apprécie la possibilité de réinitialiser les paramètres de sécurité et de Windows Defender ([Reset all Windows Defender settings to default](#) et [Reset Windows Security Settings to defaults](#)). Le menu [Troubleshooters](#) met les routines de dépannage automatique de Windows à portée de clic. Très pratique.