



## ***Nouveautés de l'application « MOBILE CONNECTÉ »***

**Jean Marie Herbaux**

### Table des matières

I.	Nouveautés.....	2
II.	Partager des fichiers entre votre appareil mobile et votre PC .....	2
a.	De quoi ai-je besoin pour partager des fichiers entre mon PC et mon appareil mobile (smartphone) ?.....	2
b.	Comment partager des fichiers de votre PC vers votre appareil Android ? .....	2
III.	Réception de fichier(s) sur votre appareil mobile : .....	3
IV.	Comment partager des fichiers de votre appareil Android vers votre PC ? .....	3
V.	Réception de fichier(s) sur votre PC : .....	3
VI.	Copier-coller inter-appareils (pour Surface Duo et sélectionner les appareils Samsung et HONOR et OPPO et ASUS et vivo et Kevin).....	3
VII.	Quels sont les appareils qui prennent en charge la fonction copier et coller ? .....	4
VIII.	Que puis-je copier et coller entre mon appareil Android et mon PC ? .....	4
IX.	Questions.....	4
X.	DÉCOUVREZ les nouveautés de « Lien avec Window » .....	5
a.	Ouvrir Mobile connecté .....	6
b.	Ouvrir l'écran du téléphone.....	6
c.	Personnaliser l'activité récente :.....	6
d.	Paramètres de démarrage.....	7
e.	commencer par ouvrir la fenêtre « Liens avec Microsoft » depuis votre smartphone.....	7

**Rappel** : l'application « MOBILE CONNECTÉ » permet de relier, d'associer un PC sous Windows et un smartphone Android en Wifi. Il est ainsi possible depuis votre PC de consulter le contenu de votre smartphone, de modifier : Notifications, Messages, Photos, applications, appels téléphoniques. Il est également possible d'envoyer depuis votre PC des SMS (messages écrits) , des messages vocaux , de piloter votre smartphone et d' y exécuter des applications ...


## I. Nouveautés

- **Ajouter le widget « Mobile connecté » sur votre PC**

Tenez-vous informé de l'état et des notifications de votre appareil mobile en un clin d'œil. Pour l'ajouter, sur l'écran d'accueil, ouvrez le tableau widgets, cliquez sur l'icône plus, puis sélectionnez *Mobile connecté*.

- **Explorer la fenêtre démarrer :**

La fenêtre démarrer comprend maintenant un volet *Votre appareil mobile*



## II. Partager des fichiers entre votre appareil mobile et votre PC

### a. De quoi ai-je besoin pour partager des fichiers entre mon PC et mon appareil mobile (smartphone) ?

- Un PC exécutant Windows 10 (avec la mise à jour de mai 2019 ou ultérieure) ou Windows 11
- un Appareil Android exécutant Android 9.0 ou version ultérieure
- « le *Lien avec Windows* » version de l'application 1.24032.518.0 ou ultérieure sur votre appareil mobile Android
- « *Mobile connecté* » version 1.24032.156.0 ou ultérieure Sur votre PC.

### b. Comment partager des fichiers de votre PC vers votre appareil Android ?

- Sur votre PC Sélectionnez le fichier que vous souhaitez partager
- Faites un clic droit sur ce fichier et sélectionnez "*Partager.*"

- Recherchez *Mobile connecté* dans la section *App* de la fenêtre contextuelle de partage
- Le partage de fichiers démarrera de votre *PC* vers « *Mobile connecté* ».

**NB** : Assurez-vous que les *notifications Windows pour Mobile connecté sont activées* pour surveiller le processus de partage de fichiers en temps réel.

Une notification Windows apparaîtra une fois le fichier partagé sur votre appareil mobile.

### III. Réception de fichier(s) sur votre appareil mobile :

Une notification de Lien avec Windows s'affichera sur votre appareil mobile.

Cliquer sur la notification ouvrira l'application de gestion de fichiers par défaut pour afficher le fichier reçu.

Tous les fichiers reçus seront stockés sous « *Téléchargements* » -> « *Envoyés depuis votre PC* ».

**Remarque** : Seuls les fichiers enregistrés localement peuvent être partagés entre les appareils.

Lors du partage de fichiers stockés dans le cloud, seuls les liens vers les emplacements du cloud seront partagés.

### IV. Comment partager des fichiers de votre appareil Android vers votre PC ?

- Sélectionnez le fichier que vous voulez partager depuis votre smartphone.
- Appuyez sur le bouton « *Partager* ».
- Recherchez « *Lien avec Windows* »
- *Envoyer vers le PC* dans la section des applications du tiroir de partage du système.
- Accédez à la page de la liste des appareils et cliquez sur « *l'appareil connecté* » pour commencer le partage.
- La progression du partage sera affichée ; veuillez ne pas quitter la page tant qu'elle n'est pas terminée.
- Le statut sera mis à jour sur « *Envoyé* » une fois le partage terminé.

### V. Réception de fichier(s) sur votre PC :

- Une *notification Mobile connecté* s'affichera sur votre PC.
- Cliquez sur le bouton d'action de la notification pour ouvrir le fichier ou le dossier dans lequel le fichier est stocké.
- Tous les fichiers reçus sur votre PC seront stockés sous « *Téléchargements\Mobile connecté* »

**NB** : Vous pouvez modifier le répertoire de stockage par défaut dans *Mobile connecté* > *Paramètres*.

### VI. Copier-coller inter-appareils (pour Surface Duo et sélectionner les appareils Samsung et HONOR et OPPO et ASUS et vivo et Kevin)

Laissez vous envoyer des photos et des fichiers par courrier électronique, vous pouvez désormais copier et coller ou glisser-déplacer du contenu entre votre appareil Android et votre PC.

Vous pouvez copier et coller du contenu à l'aide des mêmes raccourcis que ceux que vous utilisez normalement sur votre appareil Android et votre PC.

Avant d'utiliser la fonction copier et coller sur plusieurs appareils pour la première fois, vous devez vous assurer que la fonctionnalité est activée. Ouvrez *Mobile connecté* sur votre PC, accédez à *Paramètres* > *Fonctionnalités* > *Copier et coller sur plusieurs appareils*, puis assurez-vous que le

bouton bascule est activé pour l'option [Autoriser cette application à accéder et transférer le contenu que je copie et que je colle entre mon téléphone et mon PC](#).

## VII. Quels sont les appareils qui prennent en charge la fonction copier et coller ?

Le copier-coller inter-appareils est pris en charge sur les appareils Surface Duo et Android qui exécutent One UI version 2.1 ou ultérieure, ou sur les appareils HONOR (1.22036.14.0 ou ultérieur) ou OPPO (1.23093.0 ou ultérieur) ou sélectionnez ASUS ou sélectionnez des appareils vivo.

Sur votre appareil Android, accédez à [Paramètres](#) > [À propos de](#) > [Informations sur le logiciel](#).

Voici quelques exemples d'appareils présentant cette version : Samsung Galaxy Note20 5G, Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G, Samsung Galaxy S21 5G, Samsung Galaxy S21+ 5G, Samsung Galaxy S21 Ultra 5G et Samsung Galaxy Z Flip. Appareils HONOR pris en charge : séries HONOR Magic4 Pro et HONOR Magic6. Appareils OPPO pris en charge : série OnePlus, série OPPO Find, série OPPO Reno, série Realme. Appareils ASUS pris en charge : ROG Phone 8, ROG Phone 8 Pro, ROG Phone 8 Pro Edition Appareil vivo pris en charge : vivo X Fold3 Pro, appareils De l'explorateur de données pris en charge : Série 14T de l'application.

## VIII. Que puis-je copier et coller entre mon appareil Android et mon PC ?

Actuellement, vous ne pouvez copier que du [texte](#) et des [images](#) entre vos appareils. Les images d'une taille supérieure à 1 Mo sont redimensionnées.

Remarque : Il est possible de copier-coller vers un Dossier sécurisé, mais pas depuis un Dossier sécurisé sur votre PC. Copier un élément à partir d'un dossier sécurisé remplace tout contenu déjà présent dans le Presse-papiers de votre PC.

## IX. Questions

- Les éléments que je copie sur un appareil sont-ils ajoutés à l'autre appareil si je ne les colle pas ici ?

Chaque fois que vous copiez un élément sur l'un des appareils, ce que vous copiez remplace le contenu du Presse-papiers sur les deux appareils.

- Pourquoi le texte copié a-t-il perdu sa mise en forme ?

Les applications à partir desquelles ou vers lesquelles vous copiez peuvent avoir des capacités différentes de lecture du texte copié. Il se peut donc que vous perdiez votre mise en forme.

- La fonction copier et coller entre mes appareils utilise-t-elle des données ?

La fonction de copier et coller sur plusieurs appareils nécessite l'échange de données entre votre PC et le téléphone Android. Si vous avez autorisé vos appareils à effectuer une synchronisation en utilisant les données mobiles et que vous n'êtes pas connecté à un réseau Wi-Fi, la fonction copier-coller utilisera des données. Si ce paramètre est désactivé, vous ne pourrez copier et coller que si votre téléphone Android ou Surface Duo et votre PC sont connectés à un réseau Wi-Fi.

- Si vous avez l'application Lien avec Windows (préinstallée) sur votre appareil Android, vous pouvez vérifier cela en accédant à [Paramètres](#) > [Fonctionnalités avancées](#) > [Lien avec Windows](#) sur le bouton-bascule [Utiliser les données mobiles](#). Sur certains appareils Android, accédez à Paramètres > Synchronisez les données mobiles, et vérifiez si cette option est activée.
- Si vous avez l'application Lien avec Windows (préinstallée) sur votre Surface Duo, vous pouvez vérifier cela en accédant à Paramètres > Lien avec Windows sur le bouton-bascule Utiliser les données mobiles.
- Glisser-déplacer des fichiers (pour certains appareils Samsung, HONOR, OPPO, ASUS, vivo et Csv)

Vous pouvez transférer du contenu de votre appareil Android vers votre PC et de votre PC vers votre appareil Android. Pour démarrer, accédez à Applications, puis sélectionnez Ouvrir l'écran du téléphone ou sélectionnez l'application vers ou depuis laquelle vous souhaitez glisser votre contenu. Remarque : L'utilisation du toucher ou du stylet pour glisser et déposer des fichiers n'est pas prise en charge actuellement.

- Si vous utilisez l'expérience de plusieurs applications (sélectionnez les appareils Samsung, HONOR, OPPO, ASUS, vivo et Trainer), vous pouvez faire glisser et déposer du contenu à partir de et dans vos applications mobiles. Le glisser-déplacer de contenu n'est pas accepté par toutes les applications ou celles-ci peuvent refuser le type de fichier que vous transférez. Si votre contenu ne peut pas être transféré vers une application spécifique, vous recevrez une notification de bannière vous l'indiquant. Vous pouvez ouvrir l'écran Téléphone à la place et y déposer le fichier. Celui-ci sera copié dans le dossier Téléchargements de votre appareil Android depuis lequel vous pourrez l'utiliser dans vos applications mobiles.
- Glisser-déplacer des fichiers (pour certains appareils Samsung, HONOR, OPPO, ASUS, vivo et Csv)
- Vous pouvez transférer du contenu de votre appareil Android vers votre PC et de votre PC vers votre appareil Android. Pour démarrer, accédez à Applications, puis sélectionnez Ouvrir l'écran du téléphone ou sélectionnez l'application vers ou depuis laquelle vous souhaitez glisser votre contenu.

Remarque : L'utilisation du toucher ou du stylet pour glisser et déposer des fichiers n'est pas prise en charge actuellement.


- Si vous utilisez l'expérience de plusieurs applications (sélectionnez les appareils Samsung, HONOR, OPPO, ASUS, vivo et Trainer), vous pouvez faire glisser et déposer du contenu à partir de et dans vos applications mobiles. Le glisser-déplacer de contenu n'est pas accepté par toutes les applications ou celles-ci peuvent refuser le type de fichier que vous transférez. Si votre contenu ne peut pas être transféré vers une application spécifique, vous recevrez une notification de bannière vous l'indiquant. Vous pouvez ouvrir l'écran Téléphone à la place et y déposer le fichier. Celui-ci sera copié dans le dossier Téléchargements de votre appareil Android depuis lequel vous pourrez l'utiliser dans vos applications mobiles.

## X. DÉCOUVREZ les nouveautés de « Lien avec Window »

Vous pouvez désormais faire plus entre vos appareil depuis l'application mobile avec votre smartphone.

- Verrouillez votre PC à distance
- accédez au presse-papiers du PC
- Transférer du contenu en toute transparence entre vos appareils
- Partager des fichiers entre votre appareil mobile et votre PC

Pour toutes ces fonctions, dans la fenêtre [démarrer](#), volet [appareil mobile](#), en bas à droite, cliquez sur les 3 petits points.



### a. Ouvrir Mobile connecté

ouvre l'application « Mobile connectée » en plein écran sur votre PC

### b. Ouvrir l'écran du téléphone


permet de voir même éloigné l'écran du smartphone et de le piloter depuis le clavier et la souris du PC, même de lancer des applications du smartphone à distance depuis votre PC.

### c. Personnaliser l'activité récente :

(celle-ci apparaissent dans le volet droit au dessus)


The screenshot shows the Windows Settings application for the user 'A51 de Jean Marie'. It displays the 'Mobile connecté' settings. Under the 'Notifications' section, the 'Badges' toggle is turned on, with the description 'Afficher des badges pour les messages non lus et les notifications dans le menu Démarrer'. Under the 'Contenu' section, the 'Contenu récent' toggle is also turned on, with the description 'Afficher le contenu récent de mon appareil mobile dans le menu Démarrer'. Below this, four checkboxes are all checked, indicating that recent photos, messages, application notifications, and recent calls will be displayed in the Start menu. At the bottom, there is a link to 'Gérer menu Démarrer personnalisation dans les paramètres Windows'.

## d. Paramètres de démarrage




## e. commencer par ouvrir la fenêtre « Liens avec Microsoft » depuis votre smartphone

faire apparaître cet écran sur votre smartphone par un glissement vers le bas de l'écran d'accueil.



Cliquer alors sur cette zone



L'écran ci contre apparaîtra

Vous pourrez alors :

- Verrouiller / déverrouiller le PC depuis le smartphone
- Envoyer des fichiers vers le PC
- Arrêter / mise en miroir
- Récents
- Fichiers reçus depuis le PC
- Planche à pince

